


よくあるお問い合わせ

Q. 図面上の要素が見えない

図形やラスタで隠れて見えない（表示順がシート順の場合）


表示順の確認方法

スペースキー、またはメニューバー「ウィンドウ」-「ズーム」を押します。
サブメニュー欄に現在の表示順が表示されています。



シート順



シート番号の小さいシートが前面に表示されています。



(注: 初期値では用紙は最背面に固定されています)



A1. シートの並び順を変更します。

1. メニューバー「補助」-「シート」
(または日本語メニューの「シート」)
- 「一覧操作」を選択します。
2. 前面にしたいシートを選択して、「▲上へ移動」で背面にしたいシートより小さい番号へ移動します。



A2. 要素を前面のシートに移動します。


1. メニューバー「補助」-「シート」
(または日本語メニューの「シート」)
- 「シート移動」を選択します。
2. 前面にしたい要素を選択して、移動先のシートを選択します。
見た目を維持したい場合は、「見た目を保持」にチェックし、「OK」をクリックしてください。



図形やラスタで隠れて見えない（表示順がレイヤ順の場合）



レイヤ順

レイヤ番号の大きいレイヤが前面に表示されています。





A1. レイヤの並び順を変更します。

1. メニューバー「補助」-「レイヤ」（または日本語メニューの「レイヤ」）-「一覧操作」を選択します。
2. 前面にしたいレイヤを選択して、「▼下へ移動」で背面にしたいレイヤより大きい番号へ移動します。



A2. 要素を前面のシートに移動します。

1. メニューバー「補助」-「レイヤ」（または日本語メニューの「レイヤ」）-「レイヤ移動」を選択します。
2. 前面にしたい要素を選択して、移動先のレイヤを選択、「OK」をクリックしてください。




背景色と同じ色が見えない場合

A. 「背景色と同じ色を反転する」の設定を有効にしてください。

メニューバー「ツール」-「システム設定」-「サーチ・その他」のシステム欄の「背景色と同じ色を反転する」にチェックを入れると、背景色と同じ色の要素が反転色表示します。

例：背景色が黒な場合
黒の要素は反転して、白に表示します。

！ 黒い背景色に白い塗図形やラスタースがあるとき、黒い要素は反転して白くなり、塗図形やラスタース上で見えなくなる場合があります。場合によっては、「背景色と同じ色を反転する」を無効にするか背景色を黒から変更する方法をお試しください。




線や文字等ある要素だけが見えない場合

A. 要素の表示を有効に設定してください。

メニューバー「補助」-「表示モード」-「すべて」（表示モードツールバー「オール」）を選択することで、すべての要素が表示されます。もしくは、表示したい要素を有効にすることで、その要素が表示されます。

！ 見えない要素があるレイヤが非表示になっている場合があります。非表示レイヤになっていないかご確認ください。



用紙にあるラスタース等が隠れて見えない場合

A. 用紙が最前面に表示されている状態です。

メニューバー「補助」-「表示モード」-（表示モードツールバー）「用紙シート」を有効に選択してください。用紙シートが最背面に表示されるようになります。